

# Создание объектов структуры

Управляющая компания предоставляет услуги аренды офиса, серверной, переговорной, конференц-зала, коворкинга, парковочного места и т.п. Каждая из таких услуг предоставляется в рамках какого-либо объекта: парковки, корпуса, помещения.

Когда пользователь арендует какое-либо помещение или место, то ему необходим туда доступ, а также на этаж, в здание (корпус) и на территорию, где оно расположено.

Чтобы у арендаторов была такая возможность, в системе Olvery предусмотрено создание иерархической структуры объектов.

Управляющей компании также предоставляется возможность настраивать визуальный план в интерфейсе личного кабинета, используя объекты структуры локации.

Создание объектов внутренней структуры локации осуществляется в интерфейсе «**Управление экосистемой**», раздел «**Настройки системы**», вкладка «**Структура**».



**Примечание.** Создание объектов внутренней структуры локации доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**Администратор локации**».


## Как перейти в интерфейс управления структурой локации

Для перехода в интерфейс:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
3. Перейдите в раздел «**Настройки системы**».
4. Перейдите на вкладку «**Структура**».

## Создание объектов структуры локации

- [Территория](#)
  - [Парковка](#)
  - [Машино-место](#)
  - [Корпус](#)
  - [Этаж](#)
  - [Помещение/Часть помещения](#)
  - [Земельный участок](#)
- Нажмите кнопку контекстного меню  и выберите пункт «**Добавить территорию**».
- В результате в структуре появляется новый объект типа  «**Территория**»:



- Измените или заполните поля в области «**Параметры**»:
  - **Название.** Обязательное поле;
  - **Отобразить на сайте/ЛК.** Необязательное поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;
  - **Доступно для аренды.** Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка «**Оставить заявку**», при условии, что в услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок «**Отображать в личном кабинете локации**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Недоступен для аренды**»;
  - **Свободно.** Необязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Доступно для аренды**» установлен флажок. Флажок установлен → статус объекта «**Свободно**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Занято**»;
  - **Фотографии.** Необязательное поле;

- **Описание.** Необязательное поле;
- **Оценочная стоимость.** Необязательное поле;
- **Площадь, кв.м.** Необязательное поле;
- Добавьте **точки доступа** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа.
- Добавьте **QR-коды** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько QR-кодов.
- Добавьте **видеокамеры** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько видеокамер.
- Добавьте **визуальный план** объекта при необходимости.
- Добавьте **категорию цен** для объекта при необходимости.
- Нажмите **«Сохранить»**. </pane>

<pane id=«tab-park»

|  
>

- Наведите курсор на территорию и нажмите на кнопку **+** **«Добавить»**.
- Выберите пункт **«Добавить парковку»**.  
В результате в структуре появляется новый объект типа **P** **«Парковка»**:

Настройки системы

ЛОКАЦИЯ СТРУКТУРА РОЛИ ИНТЕГРАЦИИ

Поиск Тип помещения Только свободные

Структура локации

Территория ИТ-парк

Парковка

Параметры

Название Парковка

Отобразить на сайте/ЛК

Доступно для аренды

Свободно

Добавить фотографии

формат .JPG или .PNG

0 / 10

Описание

Оценочная стоимость

Площадь, кв. м

Количество машино-мест

Тип парковки

Точки доступа +

QR-коды +

Видеокамеры +

Договор аренды

Режимы доступа дверей

Визуальный план +

Отметка на плане +

Категория цен

Сохранить Отменить

- Измените или заполните поля в области «**Параметры**»:
  - **Название.** Обязательное поле;
  - **Отобразить на сайте/ЛК.** Необязательное поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;
  - **Доступно для аренды.** Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка «**Оставить заявку**», при условии, что в услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок «**Отображать в личном кабинете локации**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Недоступен для аренды**»;
  - **Свободно.** Необязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Доступно для аренды**» установлен флажок. Флажок установлен → статус объекта «**Свободно**».

По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом **«Занято»**;


- **Фотографии**. Необязательное поле;
  - **Описание**. Необязательное поле;
  - **Оценочная стоимость**. Обязательное поле;
  - **Площадь, кв.м.** Обязательное поле;
  - **Количество машино-мест**. Обязательное поле;
  - **Тип парковки**. Необязательное поле.
- Добавьте **точки доступа** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа.
  - Добавьте **QR-коды** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько QR-кодов.
  - Добавьте **видеокамеры** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько видеокамер.
  - Добавьте **визуальный план** объекта при необходимости.
  - Добавьте **отметку на плане** при необходимости. Блок отображается в случае, если у родительского объекта загружен план объекта в блоке **«Визуальный план»**.
  - Добавьте **категорию цен** для объекта при необходимости.
  - Нажмите **«Сохранить»**. </pane>

&lt;

pane id=«tab-car»

|

&gt;

- Наведите курсор на парковку и нажмите на кнопку **+** **«Добавить»**.
- Выберите пункт **«Добавить машино-место»**.  
В результате в структуре появляется новый объект типа  **«Машино-место»**:

Настройки системы

ЛОКАЦИЯ СТРУКТУРА РОЛИ ИНТЕГРАЦИИ

Поиск Тип помещения Только свободные

Структура локации

- Территория ИТ-парк
  - Парковка
    - Машинно-место

Параметры

Название  
Машинно-место

Отобразить на сайте/ЛК

Доступно для аренды

Свободно

Добавить фотографии

Формат: JPG или PNG

0 / 10

Описание

Оценочная стоимость

Площадь, кв. м

Точки доступа +

QR-коды +

Видеокамеры +

Договор аренды

Режимы доступа дверей

Отметка на плане +

Категория цен

Сохранить Отменить

- Измените или заполните поля в области «**Параметры**»:
  - **Название.** Обязательное поле;
  - **Отобразить на сайте/ЛК.** Необязательное поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;
  - **Доступно для аренды.** Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка «**Оставить заявку**», при условии, что в услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок «**Отображать в личном кабинете локации**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Недоступен для аренды**»;
  - **Свободно.** Необязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Доступно для аренды**» установлен флажок. Флажок установлен → статус объекта «**Свободно**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Занято**»;
  - **Фотографии.** Необязательное поле;



- **Описание.** Необязательное поле;
- **Оценочная стоимость.** Обязательное поле;
- **Площадь, кв.м.** Обязательное поле.
- Добавьте [точки доступа](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа.
- Добавьте [QR-коды](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько QR-кодов.
- Добавьте [видеокамеры](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько видеокамер.
- Добавьте [отметку на плане](#) при необходимости. Блок отображается в случае, если у родительского объекта загружен план объекта в блоке **«Визуальный план»**.
- Добавьте [категорию цен](#) для объекта при необходимости.
- Нажмите **«Сохранить»**. </pane>

&lt;

pane id=«tab-build»

|

&gt;

- Наведите курсор на территорию и нажмите на кнопку  **«Добавить»**.
- Выберите пункт **«Добавить корпус»**.  
В результате в структуре появляется новый объект типа  **«Корпус»**:

**Настройки системы**

ЛОКАЦИЯ СТРУКТУРА РОЛИ ИНТЕГРАЦИИ

Поиск Тип помещения Только свободные

Структура локации

- Территория ИТ-парк
  - Корпус
  - Парковка ИТ-парка
    - Машино-место

**Параметры**

Название  
Корпус

Отобразить на сайте/ЛК

Доступно для аренды

Свободно

Добавить фотографии  
Формат JPG или PNG.

0 / 10

Описание

Оценочная стоимость

Площадь, кв. м

Этажность

Входная зона

Наличие лифта  
Выберите тип лифта

Грузовой  Пассажирский

Дата ввода в эксплуатацию

Кадастровый номер

Точки доступа + -

QR-коды + -

Видеокамеры + -

Договор аренды -

Режимы доступа дверей -

Визуальный план + -

Отметка на плане + -

Категория цен -

Сохранить Отменить

- Измените или заполните поля в области «**Параметры**»:
  - **Название**. Обязательное поле;
  - **Отобразить на сайте/ЛК**. Необязательное поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;
  - **Доступно для аренды**. Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка «**Оставить заявку**», при условии, что в

услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок «**Отображать в личном кабинете локации**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Недоступен для аренды**»;

- **Свободно**. Необязательное поле. Флажок установлен → статус объекта «**Свободно**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Занято**»;
  - **Фотографии**. Необязательное поле. Фотографии объекта для отображения при просмотре объекта в плане локации;
  - **Описание**. Необязательное поле. Описание объекта для отображения при просмотре объекта в плане локации;
  - **Оценочная стоимость**. Обязательное поле;
  - **Площадь, кв.м**. Обязательное поле;
  - **Этажность**. Обязательное поле;
  - **Входная зона**. Необязательное поле. Выберите объект, являющийся точкой входа для данного корпуса, из раскрывающегося списка. В списке отображаются все дочерние объекты с типом «**Этаж**»;  
\\  
**Примечание**. Обозначение точки входа для объекта типа «**Корпус**» необходимо для того, чтобы система могла корректно построить маршрут при попадании пользователя в корпус через улицу или входную зону.
  - **Наличие лифта**. Необязательное поле. Если флажок установлен, необходимо обязательно установить флажок в поле «**Грузовой**» или «**Пассажирский**»;
  - **Грузовой**. Поле отображается, если в поле «**Наличие лифта**» установлен флажок. Необходимо обязательно установить флажок в поле «**Грузовой**» или «**Пассажирский**»;
  - **Пассажирский**. Поле отображается, если в поле «**Наличие лифта**» установлен флажок. Необходимо обязательно установить флажок в поле «**Грузовой**» или «**Пассажирский**»;
  - **Дата ввода в эксплуатацию**. Необязательное поле;
  - **Кадастровый номер**. Необязательное поле.
- Добавьте **точки доступа** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа.
  - Добавьте **QR-коды** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько QR-кодов.
  - Добавьте **видеокамеры** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько видеокамер.


- Добавьте **визуальный план** объекта при необходимости.
- Добавьте **отметку на плане** при необходимости. Блок отображается в случае, если у родительского объекта загружен план объекта в блоке **«Визуальный план»**.
- Добавьте **категорию цен** для объекта при необходимости.
- Нажмите **«Сохранить»**. </pane>

<

pane id=«tab-floor»

|

>

- Наведите курсор на корпус и нажмите на кнопку **+** **«Добавить»**.
- Выберите пункт **«Добавить этаж»**.  
В результате в структуре появляется новый объект типа  **«Этаж»**:

- Измените или заполните поля в области «**Параметры**»:
  - **Название.** Обязательное поле;
  - **Отобразить на сайте/ЛК.** Необязательное поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;
  - **Доступно для аренды.** Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка «**Оставить заявку**», при условии, что в услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок «**Отображать в личном кабинете локации**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Недоступен для аренды**»;
  - **Свободно.** Необязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Доступно для аренды**» установлен флажок. Флажок установлен → статус объекта «**Свободно**».

По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Занято**»;



- **Фотографии**. Необязательное поле;
  - **Описание**. Необязательное поле;
  - **Оценочная стоимость**. Обязательное поле;
  - **Площадь, кв.м**. Обязательное поле;
  - **Номер этажа**. Обязательное поле;
  - **Полезная площадь, кв.м**. Необязательное поле;
  - **Служебная площадь, кв.м**. Необязательное поле.
- Добавьте [точки доступа](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа.
  - Добавьте [QR-коды](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько QR-кодов.
  - Добавьте [видеокамеры](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько видеокамер.
  - Добавьте [визуальный план](#) объекта при необходимости.
  - Добавьте [отметку на плане](#) при необходимости. Блок отображается в случае, если у родительского объекта загружен план объекта в блоке «**Визуальный план**».
  - Добавьте [категорию цен](#) для объекта при необходимости.
  - Нажмите «**Сохранить**». </pane>

<

pane id=«tab-room»

|

>

- Наведите курсор на этаж или корпус и нажмите на кнопку  «**Добавить**».
  - Выберите пункт «**Добавить помещение**».
- В результате в структуре появляется новый объект типа  «**Помещение**»:

Настройки системы

ЛОКАЦИЯ СТРУКТУРА РОЛИ ИНТЕГРАЦИИ

Поиск Тип помещения Только свободные

Структура локации

- Территория ИТ-парк
  - Корпус А
    - Этаж 1
      - Помещение
  - Парковка ИТ-парка
    - Машино-место

Параметры

Название Помещение

Отобразить на сайте/ЛК

Доступно для аренды

Свободно

Добавить фотографии

Формат .JPG или .PNG.

Описание

Оценочная стоимость

Площадь, кв. м

Тип помещения  
Офис

Номер

Точки доступа +

QR-коды +

Видеокамеры +

Договор аренды

Режимы доступа дверей

Визуальный план +

Отметка на плане +

Категория цен

Сохранить Отменить

**Примечание.** Для добавления объекта типа «**Часть помещения**» наведите курсор на помещение, нажмите на кнопку «**Добавить**» и выберите пункт «**Добавить часть помещения**».

- Измените или заполните поля в области «**Параметры**»:
  - **Название.** Обязательное поле;
  - **Отобразить на сайте/ЛК.** Необязательное поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;
  - **Доступно для аренды.** Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка «**Оставить заявку**», при условии, что в услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок «**Отображать в личном кабинете локации**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Недоступен для аренды**»;
  - **Свободно.** Необязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Доступно для**

**аренды»** установлен флажок. Флажок установлен → статус объекта **«Свободно»**. По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом **«Занято»**;

- **Фотографии.** Необязательное поле;
  - **Описание.** Необязательное поле;
  - **Оценочная стоимость.** Обязательное поле;
  - **Площадь, кв.м.** Обязательное поле;
  - **Тип помещения.** Обязательное поле. Возможные варианты:
    - **Место общего пользования;**
    - **Конференц-зал;**
    - **Коворкинг;**
    - **Номер в отеле;**
    - **Переговорная комната;**
    - **Офис;**
      - **Серверная;**
      - **Пункт выдачи;**
    - **Номер.** Обязательное поле.
1. Добавьте **точки доступа** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа.
  2. Добавьте **QR-коды** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько QR-кодов.
  3. Добавьте **видеокамеры** при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько видеокамер.
  4. Добавьте **визуальный план** объекта при необходимости.
  5. Добавьте **отметку на плане** при необходимости. Блок отображается в случае, если у родительского объекта загружен план объекта в блоке **«Визуальный план»**.
  6. Добавьте **категорию цен** для объекта при необходимости.
  7. Нажмите **«Сохранить»**.


</pane>

<

pane id=«tab-land»

|  
>

- Наведите курсор на территорию и нажмите на кнопку **+** «Добавить».
- Выберите пункт **«Добавить земельный участок»**.  
В результате в структуре появляется новый объект типа **«Земельный участок»**:



- Измените или заполните поля в области **«Параметры»**:
  - **Название**. Обязательное поле;
  - **Отобразить на сайте/ЛК**. Необязательное поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;
  - **Доступно для аренды**. Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка **«Оставить заявку»**, при условии, что в услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок **«Отображать в личном кабинете локации»**. По умолчанию флажок не

установлен, статус объекта при этом **«Недоступен для аренды»**;

- **Свободно**. Необязательное поле. Поле отображается, если в поле **«Доступно для аренды»** установлен флажок. Флажок установлен → статус объекта **«Свободно»**. По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом **«Занято»**;
  - **Фотографии**. Необязательное поле;
  - **Описание**. Необязательное поле;
  - **Оценочная стоимость**. Обязательное поле;
  - **Площадь, кв.м.** Обязательное поле;
  - **Назначение**. Необязательное поле.
- Добавьте [точки доступа](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа.
  - Добавьте [QR-коды](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько QR-кодов.
  - Добавьте [видеокамеры](#) при необходимости. Для каждого объекта может быть указано несколько видеокамер.
  - Добавьте [визуальный план](#) объекта при необходимости.
  - Добавьте [отметку на плане](#) при необходимости. Блок отображается в случае, если у родительского объекта загружен план объекта в блоке **«Визуальный план»**.
  - Добавьте [категорию цен](#) для объекта при необходимости.
  - Нажмите **«Сохранить»**. </pane>

<

/tabs>


## Редактирование объектов структуры

Для редактирования объекта структуры:

- Нажмите на объект в структуре.
- Внесите необходимые изменения в области **«Параметры»**.
- Нажмите **«Сохранить»**.

## Дублирование объектов структуры


Для дублирования объекта:

- Нажмите на объект в структуре.
- Нажмите кнопку контекстного меню объекта .
- Выберите пункт «**Дублировать объект**».

В результате в структуре появляется копия объекта с предустановленным названием «<**Название объекта**> (копия)». При дублировании сохраняются настройки в области «**Параметры**».

## Удаление объектов структуры

Для удаления объекта из структуры:

- Нажмите на объект в структуре.
- Нажмите кнопку контекстного меню объекта .
- Выберите пункт «**Удалить объект**».

В результате объект будет удален из структуры локации. Удаленные объекты восстановить невозможно.

---

См. также: [Структура объектов локации](#) | [Управление точками доступа](#) | [Добавление и редактирование QR-кода](#) | [Управление видеокамерами](#) | [Отображение на плане локации](#)

From:

<https://wiki.olvery.ru/> - **Olvery**

Permanent link:

[https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z\\_admin:z\\_settings:stucture:create&rev=1732874495](https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:z_settings:stucture:create&rev=1732874495)

Last update: **2024/11/29 10:01**

