
Структура объектов локации

Управляющая компания предоставляет услуги аренды офиса, серверной, переговорной, конференц-зала, коворкинга, парковочного места и т.п. Каждая из таких услуг предоставляется в рамках какого-либо объекта: парковки, корпуса, помещения.



Когда пользователь арендует какое-либо помещение или место, то ему необходим туда доступ, а также на этаж, в здание (корпус) и на территорию, где оно расположено.

Чтобы у арендаторов была такая возможность, в системе Olvery предусмотрено создание иерархической структуры объектов.

Управляющей компании также предоставляется возможность настраивать визуальный план в интерфейсе личного кабинета, используя объекты структуры локации.

Примечание. Управление структурой локации доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**Администратор локации**».

Как перейти в интерфейс управления структурой локации

Управление структурой локации осуществляется:

- Администратор локации
- Оператор системы

В интерфейсе «**Управление экосистемой**», раздел «**Настройки системы**», вкладка «**Структура**»:

- Войдите в веб-приложение Olvery.
- В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
- Перейдите в раздел «**Настройки системы**».
- Перейдите на вкладку «**Структура**».

В интерфейсе «**Управление инфраструктурой**», раздел «**Локации**», вкладка «**Структура**»:

- Войдите в веб-приложение Olvery.

- В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление инфраструктурой**».
  В результате будет осуществлён переход в интерфейс оператора системы в раздел «**Локации**» на страницу «**Все локации**».

- Нажмите на локацию в списке.
  В результате будет осуществлён переход на вкладку «**Локация**» с информацией о локации.

- Перейдите на вкладку «**Структура**».


Типы объектов в структуре

Структура локации представляет собой иерархию объектов. Все объекты внутренней структуры локации имеют свое отображение в структуре и свои настройки:

- **Территория**. Объект, который может содержать парковки и корпуса;
- **Парковка**. Объект, который находится на какой-либо территории и содержит машино-места;
- **Машино-место**. Объект, который находится на какой-либо парковке;
- **Корпус**. Объект, который находится на какой-либо территории и содержит этажи и помещения;
- **Этаж**. Объект, который находится в какой-либо корпусе и содержит помещения;
- **Помещение**. Объект, который находится в каком-либо этаже и содержит части помещения;
- **Часть помещения**. Объект, который находится на какого-либо помещения;
- **Земельный участок**. Объект, который находится на какой-либо территории.

Просмотр объекта в структуре

При нажатии на объект в структуре справа открывается блок с настройками и информацией об объекте:



Информация об объекте разделяется на блоки:

- **Параметры**:
  - **Название**. Обязательное поле. Название объекта используется в иерархической структуре;
  - **Отобразить на сайте/ЛК**. Необязательно поле. Флажок установлен → объект отображается в плане локации на сайте/ЛК. По умолчанию флажок не установлен, объект не отображается;

- **Доступно для аренды**. Необязательное поле. Флажок установлен → для объекта в структуре локации отображается кнопка «**Оставить заявку**», при условии, что в услуге аренды помещения, привязанной к данной локации выставлен флажок «**Отображать в личном кабинете локации**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Недоступен для аренды**»;

- **Свободно**. Необязательное поле. Флажок установлен → статус объекта «**Свободно**». По умолчанию флажок не установлен, статус объекта при этом «**Занято**»;

- **Фотографии**. Необязательное поле. Фотографии объекта для отображения при просмотре объекта в плане локации;

- **Описание**. Необязательное поле. Описание объекта для отображения при просмотре объекта в плане локации;

- **Оценочная стоимость**. Обязательное поле;

- **Площадь, кв.м**. Обязательное поле;

- **Количество машино-мест**. Обязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Парковка**»;

- **Тип парковки**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Парковка**»;

- **Этажность**. Обязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Корпус**»;

- **Наличие лифта**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Корпус**»;

- **Грузовой**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Корпус**»;

- **Пассажирский**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Корпус**»;

- **Дата ввода в эксплуатацию**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Корпус**»;

- **Кадастровый номер**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Корпус**»;

- **Назначение**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Земельный участок**»;

- **Номер этажа**. Обязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Этаж**»;

- **Полезная площадь, кв.м**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Этаж**»;
- **Служебная площадь, кв.м**. Необязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Этаж**»;
- **Тип помещения**. Обязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Помещение**» и «**Часть помещения**». Возможные варианты:
  - **Место общего пользования**;
  - **Конференц-зал**;
  - **Коворкинг**;
  - **Номер в отеле**;
  - **Переговорная комната**;
  - **Офис**;
  - **Серверная**;
  - **Пункт выдачи**;
- **Номер**. Обязательное поле. Параметр используется для объектов типа «**Помещение**» и «**Часть помещения**»;

- **Точки доступа**. Для каждого объекта может быть указано несколько точек доступа. В области отображается:
  - **Направление**. Возможные варианты  «**Вход**» и  «**Выход**»;
  - **Способ прохода**. Возможные варианты  «**Проход по QR-коду**» и  «**Проход по NFC-метке**»;

- **QR-коды**. Отдельные QR-коды используются, чтобы указать какое-то конкретное место в помещении. Например, первый стол от окна или место №8 в коворкинге. Данный QR-код можно отсканировать в мобильном интерфейсе при создании заказа товаров в поле «**Место доставки**». Данная функция нужна, чтобы пользователь вручную не вводил место доставки и в случае, если пользователь не знает как правильно объяснить, где он находится;


- **Договор аренды**. В блоке отображается информация о договорах аренды помещения или рабочего места в помещении:
  - **Номер договора**. Номер договора между управляющей компанией и арендатором. Номер договора является ссылкой на страницу просмотра и редактирования договора;
  - **Арендатор**. ФИО пользователя или название компании, с которыми заключен договор;
  - **Период действия договора**;

- **Режимы доступа дверей**. В блоке отображаются точки доступа в помещение и ее текущий режим доступа.

Примечание. Режим доступа дверей отображается, только если драйвер СКУД поддерживает данную функцию и она была включена в настройках интеграции.

Для изменения режима доступа:

- Нажмите на иконку режима доступа.
  В результате откроется окно «**Изменить режим доступа**»:



- Выберите новый режим:
  - **Открыта**. Дверь открыта;
  - **Закрыта**. Дверь закрыта и на вход, и на выход;
  - **Доступ для сотрудников**. Доступ только для пользователей, у которых есть право доступа в помещение.
    Право доступа в помещение может быть передано в рамках договора аренды помещения или рабочего места, при наличии бронирования помещения или при наличии права «Доступ в помещения локации» у администраторов локации.
- Нажмите «**Сохранить**».
  В результате режим доступа двери изменится и операция по изменению состояния двери отобразится в журнале доступа.

- **Визуальный план**. Блок отображается для объектов локации типа «**Территория**», «**Парковка**», «**Корпус**», «**Этаж**». В блоке присутствует возможность добавить или изменить визуальный план объекта локации.


- **Отметка на плане**. Блок отображается в случае, если у родительского объекта загружен план объекта в блоке «**Визуальный план**». В блоке присутствует возможность создать отметку в виде полигона, соответствующую дочернему объекту на визуальном плане родительского объекта локации. Дочерними объектами являются:
  - **Корпус** — дочерний элемент для **Территории**;
  - **Этаж** — дочерний элемент для **Корпуса**;
  - **Помещение** — дочерний элемент для **Этажа**;
  - **Машино-место** — дочерний элемент для **Парковки**;

- **Категория цен**. В блоке присутствует возможность указать уже существующую или добавить новую категорию цен для объекта локации.

Поиск объектов в структуре


На вкладке «**Структура**» реализован поиск объектов:

- **По названию объекта**. Начните вводить название помещения в поле поиска, система осуществит поиск по частичному совпадению названия помещения и отфильтрует список:




Для сброса значения в поле поиска нажмите кнопку ✕ «**Назад**».

- **По типу объекта**. Выберите в раскрывающемся списке тип помещения, система осуществит фильтрацию по типу помещения:



Для возврата к списку всех помещений нажмите кнопку ✕ «**Назад**».

- **Только свободные помещения**. При установке флажка в списке отображаются помещения, которые не имеют ни одного активного договора аренды:



Для возврата к списку всех помещений снимите флажок.

Страницы раздела: Создание объектов структуры | Управление точками доступа | Добавление и редактирование QR-кода | Отображение на плане локации

См. также: Управление локацией | Регистрация договоров с арендаторами | Создание нового пользователя

From:
https://wiki.olvery.ru/ - **Olvery**

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:z_settings:stucture&rev=1698849102

Last update: **2023/11/01 14:31**