

× Страница находится в разработке

Приборы учета

В платформе Olvery администраторы локации могут создавать и настраивать счетчики ресурсоснабжающих организаций для автоматизации процесса выставления счетов по услугам РСО пропорционально длине периода действия, показаниям приборов учета и/или площади.

В интерфейсе «**Управление экосистемой**» в разделе «**Справочники > Приборы учета**» осуществляется управление счетчиками: [создание](#), [редактирование](#), [удаление](#).


Примечание. Управление приборами учета доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**Администратор локации**».

Как перейти к управлению приборами учета

Для перехода в раздел:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
3. Перейдите в раздел «**Справочники**».
4. Перейдите на вкладку «**Приборы учета**».


По умолчанию на вкладке «**Приборы учета**» не отображаются счетчики:



Создание прибора учета

Для создания нового прибора учета:

1. Нажмите кнопку «**Добавить прибор учета**» в правом верхнем углу. В результате будет открыта форма создания нового прибора учета:



Новый прибор учета



Тип


Расходомер Объемомер

Модель

Серийный номер

Объект локации

Дата поверки  Дата следующей поверки 

Дата установки 

Отменить Сохранить


2. Заполните поля:

- **Тип.** Обязательное поле. Укажите тип прибора учета. Возможные варианты:
 - **Отопление.** Единица измерения **Гкал** — Гигакалория;
 - **Водоснабжение.** Единица измерения **м³** — Кубические метры;
 - **Газ.** Единица измерения **м³** - Кубические метры;
 - **Электроэнергия.** Единица измерения **кВтч** — Киловатт-час;
- **Расходомер/Объемомер.** Обязательное поле. Выберите тип модели прибора учета. По умолчанию установлено значение «**Расходомер**»;
- **Модель.** Необязательное поле. Укажите модель нового прибора учета;
- **Серийный номер.** Обязательное поле. Укажите серийный номер нового прибора учета;
- **Объект локации.** Обязательное поле. Укажите объект локации, к которому необходимо привязать счетчик;
- **Дата поверки.** Необязательное поле;
- **Дата следующей поверки.** Необязательное поле;
- **Дата установки.** Необязательное поле;

- **Коэффициент трансформации.** Обязательное поле. Отображается только в случае, если в поле тип прибора учета выбрано «**Электроэнергия**». По умолчанию установлено значение «**1**». Укажите коэффициент трансформации данного прибора учета.

3. Нажмите «**Сохранить**».

В результате будет зарегистрирован новый прибор учета:



Редактирование прибора учета

Для редактирования прибора учета:

- Нажмите на контекстное меню в строке с названием прибора учета, который необходимо отредактировать.
- Выберите пункт «**Редактировать**». В результате откроется форма редактирования прибора учета:

Редактирование прибора учета



Тип
Отопление


Расходомер Объемомер

Модель
Пульс

Серийный номер
СТК-20-M-RS-485

Объект локации
Корпус «Изумруд»

Дата поверки  Дата следующей поверки 

Дата установки 

[Отменить](#) [Сохранить](#)

- Внесите необходимые изменения.
- Нажмите «**Сохранить**».

Удаление прибора учета

Для удаления прибора учета:

- Нажмите на контекстное меню в строке с названием прибора учета, который необходимо удалить.
- Выберите пункт «**Удалить**».

В результате прибор учета будет удален.


Фильтрация приборов учета

Фильтрация приборов учета в списке доступна по следующим параметрам:

- **Объект локации.** Выберите объект структуры локации из раскрывающегося списка;
- **Тип.** Выберите тип прибора учета из раскрывающегося списка. Возможные варианты:
 - **Отопление;**

- **Водоснабжение;**
 - **Газ;**
 - **Электроэнергия;**
- **Номер.** Введите номер прибора учета в поле, система осуществит поиск по частичному совпадению и отфильтрует список.

Условия фильтра автоматически применяются после ввода значений в любом из полей и данные в списке обновляются.

Для сброса значения в поле фильтра нажмите кнопку  «Назад». Для сброса всех условий фильтра в веб-интерфейсе предусмотрена кнопка «Сбросить фильтр» в контекстном меню области фильтрации.

Экспорт приборов учета

Для экспорта списка приборов учета в формате .xlsx предусмотрена кнопка «**Экспортировать**» в контекстном меню области фильтрации. В экспортируемом файле находится список приборов учета с учетом указанных условий фильтрации.

См. также: [Шаблоны документов](#) | [Категории компаний](#) | [Категории цен](#) | [Категории новостей](#) | [Категории мероприятий](#) | [Уровни доступа](#) | [Рабочие места](#) | [Номера отеля](#) | [Номенклатура](#) | [Склад](#) | [Каналы публикации](#)

From:

<https://wiki.olvery.ru/> - **Olvery**

Permanent link:

https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:t_reference:d_meters

Last update: **2025/03/14 12:16**

