


Управление локацией

Возможности в интерфейсе управления локацией:



- просмотр и редактирование данных о локаци;
- управление администраторами локаци;
- создание и редактирование пользовательских разделов: описание локаци, контактная информация, поддержка пользователей;
- создание и редактирование пользовательского соглашения.

Примечание. Управление локацией доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «Администратор локаци».

Как перейти в интерфейс управления локацией

Управление локацией осуществляется в интерфейсе:

- Администратор локаци
- Оператор системы

В интерфейсе «Управление экосистемой», раздел «Настройки системы»:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «Управление экосистемой». В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
3. Перейдите в раздел «Настройки системы».

В интерфейсе «Управление инфраструктурой», раздел «Локации»:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «Управление инфраструктурой». В результате будет осуществлён переход в интерфейс оператора системы в раздел «Локации» на страницу «Все локаци».
3. Нажмите на локацию в списке для перехода на вкладку «Локация» с информацией о локаци.

Просмотр данных о локации

Просмотр данных о локации осуществляется на вкладке «**Локация**»:

The screenshot shows the 'Локация' (Location) management interface for 'Технопарк Пермь'. The interface is divided into two main sections. The left section contains a list of users and service pages. The right section displays the location details, including the logo, name, address, phone number, and time zone. The 'Описание локации' (Location description) section is highlighted in red.

Всего пользователей	
Сотрудники резидентов	-
Гости локации	-

Сервисные страницы	
Поддержка пользователей	Редактировать
Пользовательское соглашение	Редактировать
Адреса и контакты	Редактировать
Описание локации	Создать

ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ

ООО «Технопарк Пермь»

Россия, Пермь

Стахановская ул., 54 корпус П, Пермь, Пермский край, Россия, 6140000

57.98869644, 56.20648347

Asia/Yekaterinburg. Местное время 17:05

Все пользователи

Редактировать данные

Страница содержит информацию:

- **Название локации;**
- **Полный адрес локации.** Данные из полей «**Страна**», «**Населенный пункт**», «**Адрес**», которые заполняются при **создании** или **редактировании** локации;
- **Пользователи локации:**
 - **Всего пользователей.** Количество зарегистрированных пользователей, которые приняли оферту в локации;
 - **Сотрудники резидентов.** Количество пользователей, которые состоят хотя бы в одной компании;
 - **Гости локации.** Количество пользователей без привязки к компании;
- **Сервисные страницы:**
 - **Поддержка пользователей.** По умолчанию страница поддержки пользователей не создана и не отображается в пользовательском интерфейсе. Для создания нажмите кнопку «**Создать**» и заполните форму «**Поддержка пользователей**». После создания страницы кнопка меняется на «**Редактировать**»;
 - **Пользовательское соглашение.** Пользовательское соглашение отображается в пользовательском интерфейсе при авторизации, переключении локации и при создании заказа услуги из неавторизованной зоны. Система содержит дефолтную версию соглашения. При необходимости нажмите кнопку «**Редактировать**» и измените текст соглашения;

- **Адреса и контакты.** По умолчанию страница не создана и не отображается в пользовательском интерфейсе. Для создания нажмите кнопку «**Создать**» и заполните форму «**Адреса и контакты**». После создания страницы кнопка меняется на «**Редактировать**»;
- **Описание локации.** По умолчанию страница не создана и не отображается в пользовательском интерфейсе. Для создания нажмите кнопку «**Создать**» и заполните форму «**Описание локации**». После создания страницы кнопка меняется на «**Редактировать**»;
- **Данные о локации:**
 - **Логотип компании;**
 - **Юридическое название компании;**
 - **Страна и населенный пункт;**
 - **Адрес;**
 - **Географические координаты;**
 - **Временная зона и местное время;**
 - **Параметры доступа.** Возможные значения:
 - **Без доступа.** Зайти в локацию не может никто. Локация не отображается при авторизации пользователя и переключении между локациями;
 - **Администраторы.** Зайти в локации могут только пользователи-администраторы локации. Локация отображается в списке локаций при авторизации и переключении между локациями только для пользователей, которые были добавлены как **администраторы локации**;
 - **Администраторы и резиденты.** Зайти в локацию могут администраторы локации и **сотрудники компаний-резидентов** этой локации;
 - **Все пользователи.** Зайти в локацию может любой авторизованный пользователь. Локация отображается в списке локаций при авторизации и переключении между локациями для любых пользователей.
 - **Редактировать данные.** При нажатии осуществляется переход в форму редактирования данных о локации.

Страницы раздела: [Описание локации](#) | [Редактирование данных локации](#) | [Адреса и контакты](#) | [support](#) | [Пользовательское соглашение](#)

См.также: [Управление локацией](#) | [Структура объектов локации](#) | [w_categories_companies](#) | [Интеграции](#) | [y_price_category](#) | [y_rso_counters](#) | [z_meter_readings](#)

From:
<https://wiki.olvery.ru/> - **Olvery**

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:z_settings:location&rev=1698939020

Last update: **2023/11/02 15:30**

