× Страница находится в разработке

Интеграции

Интеграции – сторонние ресурсы или ПО, которые используются в платформе Т.Парк. На данный момент реализована интеграция с системами контроля и управления доступом (СКУД) Sigur, Орион Про и Facepass.

Управление интеграциями осуществляется в интерфейсе «**Управление инфраструктурой**» в разделе «**Локации**».


Примечание. Управление интеграциями доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**Оператор системы**».

Как перейти к управлению интеграциями

Для перехода в раздел «**Локации**»:

- Войдите в веб-приложение Т.Парк.
- В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление инфраструктурой**».
  В результате будет осуществлён переход в интерфейс оператора системы в раздел «**Локации**» на страницу «**Все локации**».
- Выберите локацию из списка.
  В результате будет осуществлён переход на страницу локации на вкладку «**Локации**».
- Перейдите на вкладку «**Интеграции**».


Просмотр интеграций осуществляется на вкладке «**Интеграции**»:



Добавление интеграции

Для добавления интеграции:

- Нажмите кнопку «**Добавить интеграцию**».
  В результате будет открыта форма создания новой интеграции в боковой панели:



- Заполните поля:
  - **Наименование**. Укажите наименование интеграции;
  - **Драйвер**. Выберите из раскрывающегося списка драйвер. На данный момент поддерживаются драйверы Sigur, Орион Про, Facepass;
  - **Параметры драйвера**. Укажите параметры подключения к драйверу в формате JSON. В поле также могут быть указаны дополнительные параметры. Например, для драйвера Sigur может указать параметр «canChangeAccessPointMode» со значениями «true» или «false». Параметр указывает можно ли использовать функционал смены режимов доступа двери в интерфейсе Т.Парк.

    Примечание. Функционал смены режимов доступа двери в интерфейсе Т.Парк доступен при просмотре структуры локации, а также в профиле пользователя, если у пользователя есть соответствующее право.
- Нажмите «**Сохранить**».

В результате новая интеграция отобразится в списке. Появится возможность выбрать интеграцию в качестве провайдера при добавлении точек доступа.

Удаление интеграции

Для удаления интеграции:

- Нажмите на интеграцию в списке. В результате будет открыта форма создания новой интеграции в боковой панели.
- Нажмите кнопку контекстного меню ⋮ и выберите пункт «**Удалить**».
- Подтвердите удаление.

  Предупреждение. При удалении интеграции добавленные точки доступа будут также удалены.

В результате интеграция и все точки доступа, которые были были добавлены с указанием этой интеграции, будут удалены.

См. также: a_list | Создание локации

From:
https://wiki.olvery.ru/ - **Olvery**

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_system_operator:locations:providers&rev=1652942494

Last update: **2022/05/19 06:41**